

# HEMTILLVERKNING AV SNUS

Det är inte särskilt svårt att tillverka eget snus med Cut`N Rolls snussatser.

Vi kommer här att stegvis beskriva hur man går tillväga.

## Nedanstående baseras på en påse tobakspulver (500g)

### Steg 1

Koka upp 8 dl vatten tillsammans med 80-90g koksalt.

Var noga med att saltet löser sig. När saltvattnet svalnat till ca 50 grader kan Du börja blanda i snuspulvret. Rör om blandningen ordentligt. Tillsätt Propylenglykol 20 ml och Carbonat 40 gr. För ett mildare snus tillsätt endast 20 gr.

Kärlet Du använder kan vara av plast, glas, porslin eller rostfritt.

Som avslutning täcker du över kärlet med aluminiumfolie.

### Steg 2

Kärlet med snuspulverblandningen skall nu ställas på en plats som har en temperatur av ca 70 grader, där skall blandningen svettas i 5 dygn. Har Du inte tillgång till värmeskåp kan du i värsta fall använda kökets bakugn, kanske inte alltför populärt av andra matsugna familjemedlemmar. Du kan enkelt bygga en värmelåda av en vanlig kartong som Du invändigt klär med frigolit, även locket tillverkar Du av frigolit. Värmekällan kan vara en vanlig glödlampa på 25-60W beroende på årstid och yttertemperatur i rummet där Du placerar din värmelåda.

### Steg 3

Efter 5 dagar tar Du ut kärlet. Nu löser Du upp 2 gr Benzoat i lite varmt vatten, ca 20 ml.

När detta har lösts upp rör ned det i snuset.

Var noga med att röra om ordentligt.

### Steg 4

**Låt snuset stå och svalna.**

**Ditt snus är nu färdigt för att brukas.**

**Kom ihåg att lagring förhöjer aromen.**

**Du kan med fördel frysa ned snuset.**

Du kan nu också smaksätta Ditt snus om Du inte vill ha ett helt okryddat snus.

Förutom våra olika aromer kan Du även smaksätta Ditt snus med olika kryddade/färgade spritsorter.

Du kan i efterhand tillsätta mer Carbonat.

Lös upp Carbonatet i ca 30 ml hett vatten och blanda i.

Du skall inte värma upp snuset i detta läge.

Vill Du ha ett klibbigare snus ökar Du vattenmängden i Steg 1.

**Lycka till!**